

# Clonzilla PXE Server

Clonezilla ist mächter als man meinen würde. Ich möchte euch hier mal kurz zeigen wie man seinen eigenen Clonezilla PXE-Server baut.

Verwendetes System: Ubuntu 16.04

Voraussetzungen:

- Fertig installierter Ubuntu Server
- Clonezilla ISO herunter geladen (niemals die Debianversion verwenden, da gibt es so gut wie keine Treiber)
- Funktionierender DHCP Server

## Installation und Konfiguration

Für den Betrieb benötigen wir nen NFS und nen TFTP-Server. Über die Konfiguration eines DHCPservers wird hier nicht eingegangen.

```
apt install tftpd-hpa nfs-kernel-server
```

Den TFTP konfigurieren wir auf /home/tftpboot. Die schreibgeschützte Freigabe für die Clonezilladaten auf /home/nfsroot/clonezilla\_ubuntu und das Backup selbst beschreibbar auf /home/partimag. Die Dinge kann natürlich nach belieben aufteilen.

```
mkdir -p /home/tftpboot/clonezilla_ubuntu
mkdir -p /home/nfsroot/clonezilla_ubuntu
mkdir /home/tftpboot/pxelinux.cfg
mkdir /home/partimag
mkdir /exports
```

```
cat /etc/exports
```

```
/export *(acl,async,no_subtree_check,fsid=0,rw) /home/nfsroot
*(ro,no_root_squash,async,no_subtree_check) /home/partimag
*(sync,no_subtree_check,no_root_squash,rw) </code>
```

```
systemctl restart nfs-kernel-server.service
```

## Daten für den Boot bereitstellen

ISO Downloaden und mounten. Daten verteilen.

```
mount /home/Downloads/clonezilla-live-20170626-zesty-amd64.iso /mnt/loop
cp -a /mnt/loop/* /home/nfsroot/clonezilla_ubuntu/.
cp /home/nfsroot/clonezilla_ubuntu/live/filesystem.squashfs
```

```
/home/tftpboot/clonzilla_ubuntu/.  
cp /home/nfsroot/clonzilla_ubuntu/live/vmlinuz  
/home/tftpboot/clonzilla_ubuntu/.  
umount /mnt/loop
```

Nun noch das Menü erstellen. In den Ordner tftpboot müssen die Dateien „vesamenu.c32 und pxelinux.0“ kopiert werden. Wer diese nicht hat, ich habe sie hier angehängt.

tftpboot.zip

```
nano /home/tftpboot/pxelinux.cfg/default
```

default

```
DEFAULT vesamenu.c32  
ALLOWOPTIONS 0  
PROMPT 0  
TIMEOUT 50  
MENU TITLE PXE Systeme Supertux  
menu background tux.png  
LABEL lokal_System  
MENU LABEL ^Starte von lokalem Medium (Festplatte, USB, DVD)  
TEXT HELP  
    Startet lokal nach BIOS Einstellungen  
ENDTEXT  
    localboot 0x80  
  
MENU SEPARATOR  
  
LABEL backup  
    MENU LABEL Backupsysteme  
    TEXT HELP  
        z.b. Clonezilla Images  
    ENDTEXT  
    KERNEL vesamenu.c32  
    APPEND pxelinux.cfg/backup
```

Nun noch das Untermenü.

```
nano /home/tftpboot/pxelinux.cfg/backup
```

backup

```
MENU TITLE Daten sichern/backup  
  
LABEL Main Menu  
    MENU LABEL Main Menu
```

```
KERNEL vesamenu.c32
APPEND pxelinux.cfg/default
menu background grey.png

MENU SEPARATOR

LABEL        clonezilla_ubuntu
MENU LABEL   ^Clonzilla: Backup/Recovery (interaktiv)
TEXT HELP
    Daten werden auf dem Backupserver abgelegt.
ENDTEXT
KERNEL       clonezilla_ubuntu/vmlinuz
APPEND        initrd=clonezilla_ubuntu/initrd.img boot=live username=user
config components edd=on nomodeset nodmraid ocs_prerun="mount
192.168.1.2:/v-machines/partimag /home/partimag" ocs_live_run="screen
ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_live_batch="no"
union=overlay noswap noprompt vga=788
fetch=tftp://192.168.1.2/clonezilla_ubuntu/filesystem.squashfs
ocs_daemonon="ssh" nfsroot=192.168.1.2:/home/nfsroot/clonezilla_ubuntu
keyboard-layouts=de locales=de_DE.UTF-8
```

From:  
<http://osit.cc/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:  
[http://osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=server\\_und\\_serverdienste:clonzilla\\_pxe\\_server&rev=1502548810](http://osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:clonzilla_pxe_server&rev=1502548810)

Last update: 2025/11/29 22:06

